



Outlook 的使用者, 須按以下步驟修改寄件伺服器

1. 首先開啟 Outlook, 點選左上角「檔案」。



2. 點選「帳戶設定」, 選取「帳戶設定」。



3. 找到您的電子郵件帳號，點選「變更」。



4. 將內送郵件伺服器「pop3.tmu.edu.tw」改為「pop.gmail.com」 將外寄郵件伺服器「smtp.tmu.edu.tw」改為「smtp.gmail.com」



5. 點選「其他設定」

變更帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊
您的名稱(N): 測試
電子郵件地址(E): TMU1234@tmu.edu.tw

伺服器資訊
帳戶類型(A): POP3
內送郵件伺服器(I): pop.gmail.com
外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): smtp.gmail.com

登入資訊
使用者名稱(U): TMU1234@tmu.edu.tw
密碼(P): *****
 記住密碼(R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

測試帳戶設定
我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。
測試帳戶設定(T)...
 按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

其他設定(M)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消 說明

6. 選取「外寄伺服器」標籤，將「我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證」打勾，並選擇「使用與內送郵件伺服器相同的設定」

變更帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

網際網路電子郵件設定


一般 外寄伺服器 進階

我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)
 使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)
 使用下列登入(L)
使用者名稱(N):
密碼(P):
 記住密碼(R)
 需要安全密碼驗證 (SPA)(Q)
 在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I)

確定 取消

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消 說明

7. 點選「進階」標籤，將「此伺服器需要加密連線 (SSL/TLS)」打勾，將會看到內送伺服器 (POP3) 會自動變成 995。
8. 點選「使用下列加密連線類型」改成「SSL」或「SSL/TLS」(因版本不同而異)，將外寄伺服器 (SMTP) 數字改成 465
9. 將伺服器逾時拉至最常
10. 完成後點選「確定」以及「下一步」，即會開始測試收發信



11. 當看到兩個綠色勾勾就表示成功了

